

Manual de Suporte Técnico - Software e Sistema Operacional Windows 11

Categoria: TI | Subcategoria: Software | Sistema: Windows 11

1. Windows 11 Travando ou Reiniciando Sozinho

Causa: Atualização pendente, driver incompatível ou arquivo de sistema corrompido.

Passo 1: Verifique se há atualizações pendentes em Configurações > Windows Update.

Passo 2: Abra o CMD como Administrador e execute: `sfc /scannow` para verificar arquivos do sistema.

Passo 3: Execute também: `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` e aguarde concluir.

Passo 4: Verifique nos logs de eventos (Visualizador de Eventos) o que causou o travamento.

Passo 5: Se o problema persistir após essas etapas, considerar reinstalação do Windows.

2. Tela Azul da Morte (BSOD)

Causa: Driver com falha, problema de memória RAM ou arquivo de sistema corrompido.

Passo 1: Anote o código de erro que aparece na tela azul (exemplo: `IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL`).

Passo 2: Reinicie o computador e verifique se o erro se repete.

Passo 3: Abra CMD como Administrador e execute: `sfc /scannow`

Passo 4: Verifique atualizações de drivers, especialmente placa de vídeo e chipset.

Passo 5: Se o BSOD ocorrer frequentemente, necessário visita técnica para teste de memória RAM.

3. Programa Não Abre ou Trava ao Abrir

Causa: Instalação corrompida, conflito de software ou permissões insuficientes.

Passo 1: Tente abrir o programa clicando com botão direito e selecionando Executar como Administrador.

Passo 2: Verifique se há atualizações disponíveis para o programa.

Passo 3: Desinstale o programa em Configurações > Aplicativos e reinstale a versão mais recente.

Passo 4: Verifique se o antivírus não está bloqueando o programa.

Passo 5: Verifique nos logs do Visualizador de Eventos qual erro está sendo gerado.

4. Windows Update Não Funciona ou Dá Erro

Causa: Serviço de atualização parado, cache corrompido ou espaço insuficiente.

Passo 1: Abra Configuracoes > Windows Update e clique em Verificar Atualizacoes.

Passo 2: Execute o solucionador de problemas: Configuracoes > Sistema > Solucionar Problemas > Windows Update.

Passo 3: Abra CMD como Administrador e execute os comandos na ordem:

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop bits

ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

net start wuauserv

net start cryptSvc

net start bits

Passo 4: Reinicie o computador e tente atualizar novamente.

5. Antivirus Bloqueando Programa Legitimo

Causa: Falso positivo do antivirus ou programa sem assinatura digital.

Passo 1: Verifique o historico de ameacas do antivirus para confirmar o bloqueio.

Passo 2: Se tiver certeza que o programa e seguro, adicione-o as excecoes do antivirus.

Passo 3: No Windows Defender: Seguranca do Windows > Protecao contra virus > Excecoes.

Passo 4: Adicione o arquivo ou pasta do programa na lista de excecoes.

6. Recuperacao e Reset do Windows 11

Causa: Sistema muito danificado, virus ou computador para ser devolvido.

ATENCAO: O reset apaga todos os programas instalados. Faça backup antes.

Passo 1: Abra Configuracoes pressionando Windows + I.

Passo 2: Va em Sistema > Recuperacao.

Passo 3: Clique em Redefinir este PC.

Passo 4: Escolha Manter meus arquivos para preservar documentos pessoais, ou Remover tudo para reset completo.

Passo 5: Siga as instrucoes na tela. O processo pode demorar de 30 minutos a 2 horas.

Passo 6: Nao desligue o computador durante o processo.

7. Impressora Nao Imprime ou Nao e Reconhecida

Causa: Driver nao instalado, fila de impressao travada ou cabo desconectado.

Passo 1: Verifique se o cabo USB ou a conexao WiFi da impressora esta ok.

Passo 2: Desligue e ligue a impressora novamente.

Passo 3: Abra Configuracoes > Bluetooth e Dispositivos > Impressoras e Scanners.

Passo 4: Clique na impressora e selecione Abrir Fila de Impressao - cancele todos os trabalhos.

Passo 5: Se a impressora nao aparecer, clique em Adicionar Dispositivo e siga o assistente.

Passo 6: Baixe o driver mais recente no site do fabricante da impressora.